

SHELLAC™ PÅFØRING

Arbejdsgang: 30 minutter i alt.

Trin 1. – Forberedelse af neglen

- Fjern eventuel neglelak med **ScrubFresh™**.
- Start med at file neglen til med en **Kanga™ fil** (240 grit), så den har den ønskede længde og facon.
- Fjern neglebånd med **CuticleAway** og en **neglebåndsskubber**.
- Få kunden til at vaske hænder med sæbe og varmt vand, for at fjerne **CuticleAway**.
- Dobbelttjek at du har fået alt dødt væv, væk fra neglen.
- Skrub neglen grundigt med **ScrubFresh™**.



Trin 2. – Shellac UV Base Coat

- Ryst flasken grundigt.
- Lav en hånd af gangen.
- Læg et tyndt lag **Shellac UV Base Coat** på neglepladen. Husk at komme ned over den frie kant og ned i siderne, må dog ikke røre huden.
- Sæt hånden i **CNDs UV-lampe** i 10 sekunder.
- Hvis du har den nye CND UV-lampe, kan du sætte alle fem fingre i på en gang, ellers skal du tage tommelfingrene for sig selv.



Trin 3A. – Shellac Colour Coat

- Ryst flasken grundigt – også selv om du ikke kan høre metal-kuglerne.
- Lav en hånd af gangen.
- Påfør et tyndt lag **Shellac UV Colour Coat** på neglepladen og ned over den frie kant. Dette lag vil være en smule transparent, hvis det er påført korrekt.
- Sæt hånden i **CNDs UV-lampe** i 2 minutter.
- Læg et nyt tyndt lag **Shellac UV Colour Coat**, og lad det hærde i UV-lampen i 2 minutter. Dette giver en fuld dækning, hvis der bruges opaque farver.
- Hvis du lægger for tykke lag, vil produktet „boble“.



Ryst hver flaske MINDST 30 SEK. før brug (Shellac Base Coat, og Top Coat Color Coat) Hvis du lagt farven i to lag og den stadig ikke har fuld dækning, er dette en indikation af at flasken skal rystes yderligere for at blande ingredienserne ordentligt. Jo længere tid flasken står, jo større er sandsynligheden for at pigmentet synker til bunds og væsken lægger sig på toppen.

Trin 3B. – Fransk manicure

- Ryst flasken **Negligee Shellac UV Colour Coat** (ikke den hvide), og læg et tyndt lag på neglepladen og ned over den frie kant.
- Hærd i **CND UV-lampen** i 2 minutter.
- Påfør et tyndt lag af den hvide **Cream Puff Shellac UV Colour Coat**, og form et smil med den hvide farve. Brug evt. en **Brisa pensel** dyppet i **Isopropylalkohol**, for at rette faconen på smilet til. Hærd i UV-lampen i 2 minutter. (Bemærk: Det at man lægger et tyndt lag **Negligee** forhindrer, at man ved en fejl kommer til at fjerne den nødvendige **Shellac Base Coat**, når man retter smilet.)
- Læg evt. et nyt lag **Negligee** over hele neglen og hærd i 2 minutter, hvis kunden ønsker et mere dækkende resultat.

Trin 4. – Shellac UV Top Coat


- Rysk flasken grundigt.
- Påfør et tyndt lag **Shellac UV Top Coat** på alle fem fingre af gangen (hvis du har den nye CND UV-lampe, ellers tommelfingrene til sidst). Hærd i 2 minutter. Vær sikker på, at du har forseglet siderne og den frie kant.
- Fjern det klistrede lag med 99 % **Isopropylalkohol** på en fnugfri pad.
- Påfør **SolarOil** på kundens negle og neglebånd.



Isopropylalkohol kan købes i Matas og på apotekerne!

Book en ny tid til kunden til 2 uger efter. Eller sælg evt. **Shellac Remover Wrap** med til kunden, hvis hun ikke har tid til at komme igen.

Fremgangsmåden er den samme på tåneglene.



SHELLAC™ PÅ FORLÆNGELSER OG FORSTÆRKNINGER

Du kan godt bruge **Shellac™** på negleforlængelser og -forstærkninger.

Over Akryl

- Afslut din akrylnegl stort set som sædvanligt, men undlad at buffe med din High Shine Buffer og **SolarOil**.
- Afslut i stedet med **Koala Buffer** (1200 grit).
- Fortsæt med almindelig fremgangsmåde.

Over Brisa Gelé

- Når du har afsluttet med **Brisa Gloss**, lader du det klistrede lag ligge.
- Undlad **Shellac UV Base Coat** og gå direkte til **Shellac Colour Coat**.
- Fortsæt med almindelig fremgangsmåde.

SHELLAC™ AFTAGNING

Arbejdsgang: 15 minutter i alt.

- Få kunden til at vaske hænder med varmt vand og sæbe.
- Massér kundens og dine egne hænder ind i **CoolBlue™** for at sanitere.
- Væd **Shellac Remover Wrap** med **Remover Shellac (ren acetone)**.
- Pak alle ti fingre ind i **Shellac Remover Wrap**.
- Lad sidde i 10 minutter.
- Lad aldrig kunderne sidde med deres fingre i blød i acetone.
- Grip om hver finger og træk **Shellac Remover Wrap** af, mens du presser ned på produktet, så noget Shellac gnubbes af. (Hvis en pæn mængde af Shellac bliver siddende f.eks. på grund af at det har siddet længe, kan man pakke fingrene ind igen og lade Remover Wrap sidde på i nogle få ekstra minutter.
- Det resterende Shellac fjernes nemt med en **rosenpind**. Pas på med ikke at ridse naturneglen.
- Skrub kundens negle med **ScrubFresh** på **en fnugfri pad**.
- Afslut eventuelt med SolarOil.



Shellac på tæerne

Brug kun **Shellac Remover Wrap** på storetåen. På de resterende tæer bruges **fnugfri pads** og **staniol**, da tæerne ofte er for korte til Remover Wraps.

På CND.com kan du se en video med, hvordan du lægger, fjerner Shellac, laver franske negle og hvordan du tager lampen i brug.

